

Instalación y configuración del servidor PXE FOG en Debian.

En esta guía le enseñaremos como instalar y configurar el servidor PXE FOG, que le permitirá crear imágenes de equipos presentes en la red y desplegarlos en múltiples máquinas al mismo tiempo desde la red.

Preparando el sistema para albergar el servidor

Abra un terminal y ejecute los siguientes comandos:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install wget tar -y
```

Descarga y extracción de FOG

Vaya a su directorio home o un directorio compartido como /opt

```
cd /opt
```

Descargue la última versión disponible del repositorio oficial de FOG utilizando wget:

```
sudo wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/stable.tar.gz
```

Extraiga el fichero y realice la instalación

```
tar -xvzf stable.tar.gz  
cd fogproject-1.5.10.2253/bin  
sudo ./installfog.sh
```